

レイバーン社
iRCT 日本代理店 ピアノリソースセンター
2015 年 5 月

機械の OS が 6. x で
それ以上アップできない iPod Touch 等をお持ちのユーザーへご注意

お手持ちの iPod Touch の機械の OS バージョンが 6. x (6.1.6 など) で、それ以上アップできない場合は、iRCT バージョンも 6.9.8 が上限です。この機械では iRCT はこれ以上進化できませんがポケット RCT 最新の機能は十分備えています。

<ご注意>

カメレオン(A1~A6 表示でサンプル採取)の画面左上に **Advanced** というボタンがあり、タップすると **Tuning Parcials** というページになります。

一番下に **Default A4 pitch 440、441、442、443** と並んでいます。ここはバージョン 7 以上だと便利に使えるのですが、iRCT バージョンが 6.9.8 の場合はこの部分は 440 をタップし、その後さわらないでください。

ここは 7.0 以上のバージョンの準備のために作ったボタンですが、6.9.8 では使えません。またこの部分を削除する事ができません。ここを 441、442、443 などに変更するとサンプル採取時の表示がおかしくなります。時折、440 にとどまっている事を確認してください。

ピッチ変更は調律画面のサイバーイヤー画面で、調律時に変更してください。

以上